

Rizopack



Inoculante
Rizo-Liq Top

Protector
PreMax

Curasemilla
Maxim XL

INSTRUCCIONES DE USO

Procedimiento para pre-inocular 3.000 kg de semilla de soja con RizoPack® 212

Alternativa A Para inocular **hasta 15 días** antes de la siembra. En este caso se pueden aprovechar aún más las ventajas de la pre-inoculación, mezclando todos los componentes del RizoPack® 212 en una sola operación.




1. Colocar en un balde el contenido de 3 vejigas de 1 L c/u de **PREMAX** total (3 L).



2. Agregar el contenido de 3 vejigas de 3 L c/u de **RIZO-LIQ TOP** (total 9 L) y revolver hasta obtener una mezcla homogénea.



3. Adicionar el contenido de 3 botellas de 1 L c/u de **MAXIM XL** (total 3 L) y continuar revolviendo hasta obtener una mezcla homogénea.



4. Aplicar la totalidad de la mezcla (15 L) a 3.000 kg de semilla, o su equivalente de 250 mL cada 50 kg.

Alternativa B Para inocular **hasta 25 días** antes de la siembra. En este caso no se mezcla MAXIM XL con los demás componentes del RizoPack® 212.




1. Mezclar el contenido de 3 botellas de 1 L c/u de **MAXIM XL** (total 3 L) con 6 L de agua (sin desinfectantes) y aplicar a 3000 kg de semilla, o su equivalente de 150 mL cada 50 kg. Dejar secar antes de realizar la inoculación.



2. Colocar en un balde el contenido de 3 vejigas de 1 L c/u de **PREMAX** (total 3 L).



3. Agregar el contenido de 3 vejigas de 3 L c/u de **RIZO-LIQ TOP** (total 9 L) y revolver hasta obtener una mezcla homogénea.



4. Aplicar la totalidad de la mezcla (12 L) a 3.000 kg de semilla, o su equivalente de 200 mL cada 50 kg.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- Es aconsejable realizar la inoculación en máquinas especiales para el tratamiento de semillas, lo cual permite obtener una distribución y cobertura uniformes del producto sobre las semillas.
- Todo el procedimiento debe hacerse en lugares donde no incida directamente la radiación solar.
- Una vez preparada la mezcla de PREMAX + RIZO-LIQ TOP + MAXIM XL (Alternativa A), se recomienda realizar la inoculación antes de transcurridas las 2 horas de su preparación.**
- En el caso de que la siembra se realice seguidamente del tratamiento de semilla y bajo condiciones de alta humedad ambiental, se recomienda realizar un oreado de la semilla tratada de al menos 30 minutos antes de colocarla en la sembradora.
- Realizar la calibración de la sembradora con la semilla tratada.

Avda. Pre. Dr. Arturo Frondizi N° 1150 - Calle N° 1 - Parque Industrial
C.P. B2702HDA - Pergamino (Bs.As.) - Argentina
Tel.: 54-2477-409400. FAX: 54-2477-432893
info@rizobacter.com.ar - www.rizobacter.com.ar



RIZOBACTER
ARGENTINA S.A.